

Wyłączanie wymuszenia podpisów sterowników w Windows® 8 i 8.1

Windows® 8

W celu wyłączenia wymuszania podpisów sterowników należy:

1. Wskazać prawy górny róg monitora
2. Wybrać „USTAWIENIA”
3. Wybrać „ZMIEŃ USTAWIENIA KOMPUTERA”
4. Wybrać „OGÓLNE”
5. Uruchamianie zaawansowane - klikamy „URUCHOM PONOWNIE TERAZ”
6. Czekaj...
7. Wybrać „ROZWIĄŻ PROBLEMY”
8. Wybrać „OPCJE ZAAWANSOWANE”
9. Wybrać „USTAWIENIA URUCHAMIANIA”
10. Klikamy „URUCHOM PONOWNIE”
11. Po ponownym uruchomieniu w menu Ustawienia uruchamiania naciskamy klawisz „7” lub „F7”
12. System uruchomi się w trybie bez wymuszania podpisów sterowników. Przy ponownym uruchomieniu systemu wymuszanie zostanie ponownie włączone.

Windows® 8.1

W celu wyłączenia wymuszania podpisów sterowników należy:

1. Wskazać prawy górny róg monitora
2. Wybrać „USTAWIENIA”
3. Wybrać „ZMIEŃ USTAWIENIA KOMPUTERA”
4. Wybrać „AKTUALIZACJE I ODZYSKIWANIE”
5. Wybrać „ODZYSKIWANIE”
6. Uruchamianie zaawansowane - klikamy „URUCHOM TERAZ”
7. Czekaj...
8. Wybrać „ROZWIĄŻ PROBLEMY”
9. Wybrać „OPCJE ZAAWANSOWANE”
10. Wybrać „USTAWIENIA URUCHAMIANIA”
11. Klikamy „URUCHOM PONOWNIE”
12. Po ponownym uruchomieniu w menu Ustawienia uruchamiania naciskamy klawisz „7” lub „F7”
13. System uruchomi się w trybie bez wymuszania podpisów sterowników. Przy ponownym uruchomieniu systemu wymuszanie zostanie ponownie włączone.