Ausschalten der Erzwingung der Treiberunterschriften in Windows® 8 und 8.1

Windows® 8

Um die Erzwingung der Treiberunterschriften auszuschalten soll Folgendes vorgenommen werden:

1. Obere rechte Bildschirmecke anzeigen
2. „EINSTELLUNGEN" wählen
3. „EINSTELLUNGEN ÄNDERN" wählen
4. „ALLGEMEIN" wählen
5. Fortgeschrittenes Starten-auf „NEU STARTEN JETZT" klicken
6. Warten...
7. „PROBLEM LÖSEN" wählen
8. „FORTGESCHRITTENE OPTIONEN" wählen
9. „STARTEINSTELLUNGEN" wählen
10. auf „NEU STARTEN" klicken
11. Nach dem wiederholten START im Menu START-EINSTELLUNGEN Taste „7" oder „F7" drücken
12. Das System startet im Modus ohne Erzwingung der Treiberunterschriften. Beim wiederholten Start des Systems wird die Erzwingung erneut eingeschaltet.

Windows® 8.1

Um die Erzwingung der Treiberunterschriften auszuschalten soll Folgendes vorgenommen werden:

1. Obere rechte Bildschirmecke anzeigen
2. „EINSTELLUNGEN" wählen
3. „EINSTELLUNGEN ÄNDERN" wählen
4. „UPDATE UND RETTUNG" wählen
5. ,,RETTUNG" wählen
6. Fortgeschrittenes Starten-auf „JETZT STARTEN" klicken
7. Warten...
8. „PROBLEM LÖSEN" wählen
9. „FORTGESCHRITTENE OPTIONEN" wählen
10. „STARTEINSTELLUNGEN" wählen
11. auf „NEU STARTEN" klicken
12. Nach dem wiederholten START im Menu START-EINSTELLUNGEN Taste „7" oder „F7" drücken
13. Das System startet im Modus ohne Erzwingung der Treiberunterschriften. Beim wiederholten Start des Systems wird die Erzwingung erneut eingeschaltet.